

Guide de démarrage F-Secure PSB

Sommaire

Chapitre 1: Guide de démarrage F-Secure PSB.....	5
Introduction.....	6
Premiers pas.....	6
Créer un compte.....	6
Téléchargement du logiciel.....	8
Retrouver votre mot de passe.....	9
Ajouter une nouvelle clé d'abonnement pour votre entreprise.....	9
Installer F-Secure PSB Workstation Security.....	10
Configuration système requise.....	10
Installation locale de F-Secure PSB Workstation Security.....	13
Installation à distance de F-Secure PSB Workstation Security	15
Installation du logiciel F-Secure PSB Server Security.....	16
Configuration requise.....	16
Installation du logiciel F-Secure PSB Server Security.....	17

Chapitre 1

Guide de démarrage F-Secure PSB

Sujets :

- *Introduction*
- *Premiers pas*
- *Installer F-Secure PSB Workstation Security*
- *Installation du logiciel F-Secure PSB Server Security*

Introduction

Ce guide est divisé en chapitres qui vous donnent des informations générales sur le logiciel F-Secure PSB, son déploiement et son installation.

Premiers pas


Ce chapitre explique comment commencer à utiliser le logiciel F-Secure PSB.

Ce chapitre regroupe les instructions pour la création d'un nouveau compte pour se connecter au portail F-Secure PSB et pour télécharger le logiciel F-Secure PSB.

Créer un compte

Vous devez créer un compte pour vous connecter au portail F-Secure PSB.

Pour créer un compte :

 **Remarque:** Si vous avez créé un compte, par exemple, pour F-Secure PSB Workstation Security, ne créez **pas** un nouveau compte entreprise, mais ajoutez un nouvel abonnement au compte existant.

1. Dans votre navigateur, accédez à l'URL qui vous a été fournie avec la clé d'abonnement. Vous avez reçu l'URL et la clé d'abonnement, par exemple par courrier électronique, lors de l'achat du produit.
La page de connexion à F-Secure Protection Service apparaît.



2. Cliquez sur le lien **Créez votre compte**.
La page Créer un compte apparaît.

3. Saisissez les informations requises :

- Dans le champ **Clé d'abonnement**, saisissez la clé d'abonnement que vous avez reçue, par exemple par courrier électronique, lors de l'achat du produit.
- Dans le champ **Nom de compte**, saisissez le nom de l'entreprise.

- Saisissez l'adresse électronique de l'utilisateur dans le champ **Nom d'utilisateur**. L'adresse électronique sert de nom d'utilisateur.
 - Vous devez saisir les mêmes mots de passe dans les champs **Mot de passe** et **Confirmer le mot de passe**.
 - Entrez votre adresse électronique, dans le champ **Courrier électronique**.
4. Cliquez sur **Créez votre compte**.
Vous recevrez un message contenant les informations de votre compte.
 5. Cliquez sur **Retour à la page de connexion**.
La page de connexion à F-Secure Protection Service apparaît.
 6. Connectez-vous au portail F-Secure PSB.

Téléchargement du logiciel

Vous pouvez télécharger le logiciel F-Secure PSB Workstation Security, F-Secure Server Security ou F-Secure PSB E-mail et Server Security via le portail F-Secure PSB.

Pour télécharger le logiciel :

1. Connectez-vous au portail F-Secure PSB.
Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez choisis à la création de votre compte.
La page d'état de protection du nouveau compte apparaît.




The screenshot displays the F-Secure Protection Service dashboard. At the top, there are navigation links for support, mobile threats, software, documentation, and user management. The main header reads 'F-Secure Protection Service'. Below this, there are tabs for 'Accueil', 'Ordinateurs', 'Abonnements', 'Rapports', and 'Profils de sécurité'. The dashboard shows a 'Protection globale de company 4' with a pie chart indicating the status of protection across 4 devices. A table lists various security features and their status:

Feature	Status
Protection antivirus et antispysware	Fonctionnement sur tous les ordinateurs
Internet Shield	Le pare-feu est désactivé sur 1 ordinateur.
Mises à jour automatiques	Fonctionnement sur tous les ordinateurs.
Gestion centralisée	Fonctionnement sur tous les ordinateurs.
Abonnements	Fonctionnement sur tous les ordinateurs.

At the bottom, there is a legend for icons: green for 'Fonctionnement, ne requiert pas votre attention', yellow for 'Avertissement, requiert votre attention', red for 'Critique, requiert votre attention immédiate', and blue for 'En attente'. The F-Secure logo is visible in the bottom right corner.

2. Cliquez sur **Télécharger le logiciel** en haut de la page.
La page de téléchargement du logiciel apparaît.



3. Dans la page de téléchargement du logiciel, cliquez sur [Télécharger le logiciel pour les serveurs](#) ou le lien [Télécharger le logiciel de serveur](#).

Retrouver votre mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le retrouver via le lien [Mot de passe oublié](#).

Pour retrouver votre mot de passe :

1. Sur la page de connexion du portail F-Secure PSB, cliquez sur le lien [Vous avez oublié votre mot de passe ?](#).
2. Entrez votre nom d'utilisateur, puis cliquez sur [Soumettre](#).

Un message électronique a été envoyé à l'adresse que vous avez renseignée lors de la création de votre compte. Le message électronique contient un lien vers le portail F-Secure PSB où vous pouvez modifier votre mot de passe.

Ajouter une nouvelle clé d'abonnement pour votre entreprise

En ajoutant une nouvelle clé d'abonnement pour votre entreprise, vous pouvez ajouter davantage d'ordinateurs au portail

Pour ajouter une nouvelle clé d'abonnement :

1. Cliquez sur l'onglet [Abonnements](#).

La page [Abonnements](#) s'affiche.

2. Cliquez sur [Ajoutez une nouvelle clé d'abonnement](#).
3. Entrez la nouvelle clé d'abonnement que vous avez achetée, puis cliquez sur [Ajouter](#).

La nouvelle clé d'abonnement a été ajoutée au compte de votre entreprise.

Installer F-Secure PSB Workstation Security

Cette section décrit la configuration requise pour installer et utiliser le produit. Vous y trouverez également les instructions pour l'installation du produit.


Configuration système requise

Lisez ce qui suit avant de commencer l'installation et l'utilisation de F-Secure Workstation Security.

Votre ordinateur doit avoir la configuration minimale suivante pour l'installation et l'utilisation du produit :

Version du système d'exploitation :	Microsoft Windows 2000 SP4 Microsoft Windows XP (32 bits). Tous les Service Packs : <ul style="list-style-type: none">• Editions Familial, Professionnel et Media Center Microsoft Windows Vista (32 et 64 bits). Tous les Service Packs : <ul style="list-style-type: none">• Starter• Familiale basique• Familial Premium• Business• Intégral• Entreprise
Processeur :	Pour Microsoft Windows XP et Windows 2000 (32 bits) : <ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium III 600 Mhz ou supérieur Pour Microsoft Windows Vista (32 et 64 bits) : <ul style="list-style-type: none">• Capable d'exécuter Microsoft Vista 32 bits

- Mémoire : Pour Microsoft Windows XP et Windows 2000 (32 bits) :
- 256 Mo
- Pour Microsoft Windows Vista (32 et 64 bits) :
- 512 Mo
- Affichage : Pour Microsoft Windows XP et Windows 2000 (32 bits) :
- 8 bits (256 couleurs)
- Pour Microsoft Windows Vista (32 et 64 bits) :
- 16 bits ou plus (65 000 couleurs)
- Espace disque : Pour Microsoft Windows XP et Windows 2000 (32 bits) :
- 600 Mo d'espace libre sur le disque dur (300 Mo pour l'antivirus uniquement)
- Pour Microsoft Windows Vista (32 et 64 bits) :
- 600 Mo d'espace libre sur le disque dur (300 Mo pour l'antivirus uniquement)
- Connexion Internet : Une connexion Internet est nécessaire pour valider votre abonnement et recevoir les mises à jour.
- Navigateur : Pour Microsoft Windows XP et Windows 2000 (32 bits) :
- Internet Explorer 5.0 ou ultérieur est requis.
- Pour Microsoft Windows Vista (32 et 64 bits) :
- Internet Explorer 7.0 ou ultérieur est requis
- Navigateurs pris en charge pour l'utilisation du portail F-Secure PSB :
- Internet Explorer 6.x ou ultérieur est requis. JavaScript et les cookies doivent être activés dans le navigateur
 - Firefox 2.x ou ultérieur est requis. JavaScript et les cookies doivent être activés dans le navigateur

 **Remarque:** Pour utiliser l'Editeur de profil, Java Runtime Environment 1.6 ou ultérieur doit être installé sur votre ordinateur.

La configuration recommandée pour l'installation et l'utilisation du produit est la suivante :

Processeur :	Pour Microsoft Windows XP et Windows 2000 (32 bits) : <ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium III 1 Go ou supérieur Pour Microsoft Windows Vista (32 et 64 bits) : <ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium 4 2 GHz ou supérieur
Mémoire :	Pour Microsoft Windows XP et Windows 2000 (32 bits) : <ul style="list-style-type: none">• 512 Mo ou plus Pour Microsoft Windows Vista (32 et 64 bits) : <ul style="list-style-type: none">• 1 Go ou plus
Affichage :	Pour Microsoft Windows XP et Windows 2000 (32 bits) : <ul style="list-style-type: none">• 16 bits ou plus (65 000 couleurs) Pour Microsoft Windows Vista (32 et 64 bits) : <ul style="list-style-type: none">• 16 bits ou plus (65 000 couleurs)
Espace disque :	Pour Microsoft Windows XP et Windows 2000 (32 bits) : <ul style="list-style-type: none">• 800 Mo d'espace libre sur le disque dur (500 Mo pour l'antivirus uniquement) Pour Microsoft Windows Vista (32 et 64 bits) : <ul style="list-style-type: none">• 800 Mo d'espace libre sur le disque dur (500 Mo pour l'antivirus uniquement)
Connexion Internet :	Une connexion Internet est nécessaire pour valider votre abonnement et recevoir les mises à jour.

- Navigateur :
- Pour Microsoft Windows XP et Windows 2000 (32 bits) :
- Internet Explorer 6.0 ou ultérieur
- Pour Microsoft Windows Vista (32 et 64 bits) :
- Internet Explorer 7.0 ou ultérieur

Installation locale de F-Secure PSB Workstation Security

Cette section décrit comment installer localement F-Secure PSB Workstation Security.

Pour installer le programme :

1. Localisez le fichier téléchargé et double-cliquez sur le fichier `.exe` pour lancer l'installation.
2. Sélectionnez la langue d'installation, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.
3. Lisez le contrat de licence. Pour l'accepter et continuer, cliquez sur **J'accepte..**
4. Entrez votre clé d'abonnement et cliquez sur **Suivant**.

Vous devez entrer la même clé d'abonnement que celle que vous avez utilisée lors de la création du compte.



F-Secure PSB Workstation Security

F-SECURE[®]

F-Secure Protection Service

Clé d'abonnement
Entrez votre clé d'abonnement ci-dessous.

Ma clé d'abonnement est :

|

< Précédent Suivant > Annuler

5. Sélectionnez le type d'installation, puis cliquez sur **Suivant** :
 - **Installation automatique** : Le produit est automatiquement installé. Les produits de sécurité existants peuvent être remplacés automatiquement. Le produit est installé dans le répertoire par défaut.
 - **Installation pas à pas** : Pendant l'installation, vous pouvez changer le répertoire d'installation. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser le répertoire par défaut.
6. Lorsque l'installation est terminée, l'ordinateur redémarre automatiquement après quelques minutes. Pour le redémarrer immédiatement, cliquez sur **Redémarrer**.

Après l'installation, connectez-vous au portail pour vérifier que l'ordinateur apparaît sur le portail.

Remarque: Sur la page Etat de la protection, une icône d'état verte peut apparaître avec la mention "En attente d'une connexion". L'établissement de la connexion peut prendre jusqu'à deux heures. Si l'ordinateur n'a pas encore reçu les dernières mises à jour, une icône d'état jaune ou rouge peut apparaître. Pour plus d'informations sur le ou les ordinateurs, cliquez sur l'onglet **Ordinateurs** pour ouvrir la page Ordinateurs.


Installation à distance de F-Secure PSB Workstation Security

Cette section explique comment installer à distance F-Secure PSB Workstation Security.

Avant de commencer l'installation à distance, assurez-vous que le contrôleur de domaine existe et que les ordinateurs sur lesquels vous souhaitez installer le logiciel appartiennent à un domaine. Pour pouvoir installer le logiciel à distance, vous devez détenir les droits d'administrateur du domaine.

Pour installer le logiciel :

1. Connectez-vous au portail F-Secure PSB.
Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez choisis à la création de votre compte.
La page d'état de la protection du nouveau compte s'affiche.
2. Cliquez sur le lien **Télécharger le logiciel** en haut de la page.
La page Télécharger les logiciels s'affiche.
3. Sur la page Télécharger les logiciels, cliquez sur le lien **Télécharger l'outil d'installation à distance**. Si vous n'avez pas encore téléchargé le logiciel de poste de travail, cliquez également sur le lien **Télécharger le logiciel de poste de travail**.
4. Extraire le fichier zip de l'outil d'installation à distance sur le disque local.

5. Double-cliquez sur le fichier `ritool.bat`.
La fenêtre de l'outil d'installation à distance F-Secure s'ouvre.
6. Sur la page Logiciel à installer, cliquez sur .
La fenêtre de sélection du programme d'installation du logiciel s'ouvre.
7. Localisez le fichier du logiciel de poste de travail téléchargé, puis cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Sur la page Ordinateurs cibles, procédez comme suit :
 - a) Sous **Nom de domaine**, sélectionnez le domaine auquel appartiennent les ordinateurs.
 - b) Sous **Nom de l'ordinateur**, sélectionnez les ordinateurs sur lesquels vous souhaitez installer le logiciel.
10. Cliquez sur **Suivant**.
11. Sur la page du compte, procédez comme suit :
 - a) Sélectionnez **Autre compte**.
 - b) Entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur du domaine.
 - c) Confirmez le mot de passe.
12. Cliquez sur **Suivant**.
13. Cliquez sur **Installer**.
Le logiciel de poste de travail est en cours d'installation sur les ordinateurs sélectionnés.

Sur le portail F-Secure PSB, vérifiez que l'ordinateur apparaît sur le portail.

Installation du logiciel F-Secure PSB Server Security

Cette section décrit la configuration requise pour l'installation et l'utilisation du produit. Vous y trouverez les instructions étape par étape pour l'installation du produit.

Configuration requise

Lisez ce qui suit avant de commencer l'installation et l'utilisation de F-Secure PSB Server Security.

Votre ordinateur doit avoir la configuration suivante pour l'installation et l'utilisation du produit :

Système d'exploitation : Windows Server 2000 (32 bits), Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits).

Processeur : Intel Pentium 4 2 GHz ou plus

Mémoire :	1 Go de RAM
Espace disque à installer :	260 Mo d'espace disque disponible
Espace disque pour le traitement :	10 Go ou plus d'espace disque libre
Connexion Internet :	Une connexion Internet est nécessaire pour valider votre abonnement et recevoir les mises à jour.

Installation du logiciel F-Secure PSB Server Security

Installez le logiciel sur votre ordinateur. Vérifiez ensuite que l'ordinateur s'affiche dans le portail.

Pour installer le logiciel :

1. Localisez le fichier téléchargé et double-cliquez sur le fichier .exe pour lancer l'installation.
2. Sélectionnez la langue d'installation, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.
3. Lisez le contrat de licence. Pour l'accepter et continuer, cliquez sur **J'accepte..**
4. Saisissez votre clé d'abonnement, puis cliquez sur **Suivant**.

Vous devez saisir la clé d'abonnement utilisée à la création du compte.



F-Secure PSB Workstation Security

F-SECURE[®] F-Secure Protection Service

Clé d'abonnement
Entrez votre clé d'abonnement ci-dessous.

Ma clé d'abonnement est :

|

< Précédent Suivant > Annuler

5. Sélectionnez le type d'installation, puis cliquez sur **Suivant** :
 - **Installation automatique** : le produit est installé automatiquement. Les produits de sécurité existant seront automatiquement remplacés. Le produit est installé dans le répertoire par défaut.
 - **Installation pas à pas** : pendant l'installation, vous pouvez modifier le répertoire d'installation. Nous vous conseillons cependant de garder le répertoire par défaut.
6. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Terminer**.