

F-Secure PSB クイック ガイド

目次

| | |
|--|-----------|
| 第 1 章 : F-Secure PSB クイック ガイド..... | 5 |
| はじめに..... | 6 |
| はじめに..... | 6 |
| 新しいアカウントを作成する..... | 6 |
| ソフトウェアをダウンロードする..... | 8 |
| パスワードを回復する..... | 9 |
| 新しいライセンス キーコードを追加する..... | 9 |
| F-Secure PSB ワークステーション セキュリティをインストールする..... | 10 |
| システム要件..... | 10 |
| F-Secure PSB ワークステーション セキュリティをローカルでインストールする..... | 13 |
| F-Secure PSB ワークステーション セキュリティをリモートからインストールする..... | 15 |
| F-Secure PSB Server Security のインストール..... | 16 |
| システム要件..... | 16 |
| F-Secure PSB サーバ セキュリティをインストールする..... | 17 |

F-Secure PSB クイック ガイド

トピック：

- はじめに
- はじめに
- **F-Secure PSB** ワークステーションセキュリティをインストールする
- **F-Secure PSB Server Security** のインストール

はじめに

本ガイドは、F-Secure PSB のソフトウェア、導入、インストール、使用について説明します。

はじめに


ここでは、F-Secure PSB メール/サーバセキュリティをすぐに使用できるよう基本的な機能を説明します。

本ガイドは、F-Secure PSB ポータルにログインするための新しいアカウントの作成および F-Secure PSB メール/サーバセキュリティのダウンロードとインストールについて説明します。


新しいアカウントを作成する

F-Secure PSB ポータルにログインするにはアカウントが必要にります。

アカウントを作成するには次の手順を実行します。

 **注:** F-Secure PSB ワークステーションのアカウントを作成した場合、新しい企業アカウントを作成せず、新しいライセンスを既存のアカウントに追加してください。

1. ブラウザで、ライセンス キーコードと一緒に提供された URL に移動します。
URL とライセンス キーコードは本製品を購入した際に電子メールなどで提供されます。
F-Secure プロテクション サービスのログイン ページが開きます。



2. [[アカウントを作成する](#)] リンクをクリックします。
「アカウントを作成する」ページが開きます。



3. 必要な情報を入力します。

- [[ライセンス キーコード](#)] フィールドにライセンス キーコードを入力します。
- [[アカウント名](#)] フィールドに企業の名前を入力します。
- [[ユーザ名](#)] フィールドにユーザのメール アドレスを入力します。メール アドレスはログイン名として使われます。

- [パスワード]および[パスワードの確認]フィールドには同じパスワードを入力します。
 - [電子メール]フィールドにメールアドレスを入力します。
4. [アカウントを作成する]をクリックします。
アカウント情報を記載した電子メールが送られます。
 5. [ログインページに戻る]をクリックします。
F-Secure プロテクション サービスのログイン ページが開きます。
 6. F-Secure PSB ポータルにログインします。

ソフトウェアをダウンロードする

F-Secure PSB ワークステーションセキュリティ、F-Secure サーバセキュリティ、または F-Secure PSB メール/サーバセキュリティをダウンロードすることができます。

ソフトウェアをダウンロードする：

1. F-Secure PSB ポータルにログインします。
アカウント作成時のユーザ名とパスワードを入力します。
新しいアカウントの「保護ステータス」ページが開きます。



2. ページの上にある [ソフトウェアをダウンロードする] リンクをクリックします。
「ソフトウェアをダウンロードする」ページが開きます。



3. 「ソフトウェアをダウンロードする」 ページで[ワークステーション ソフトウェアをダウンロードする]または[サーバ ソフトウェアをダウンロードする]をクリックします。

パスワードを回復する

パスワードを忘れた場合、[パスワードを忘れた場合]リンクを利用してパスワードを回復できます。

パスワードを回復する：

1. F-Secure PSB ポータルのログインページで、[パスワードを忘れた場合]リンクをクリックします。
2. ユーザ名を入力して、[送信]をクリックします。

登録時に指定したメールアドレスにメールが送られます。メールには、パスワードを変更できるリンクが含まれます。

新しいライセンス キーコードを追加する

新しいライセンス キーコードを追加すると、ポータル上で管理できるコンピュータを追加できます。

新しいライセンス キーコードを追加する：

1. 「[ライセンス](#)」タブをクリックします。
「[ライセンス](#)」ページが開きます。
2. [[ライセンス キーコードを追加する](#)] をクリックします。
3. 新しいライセンス キーコードを入力して、[[追加](#)] をクリックします。

新しいライセンス キーコードが指定のアカウントに追加されます。

F-Secure PSB ワークステーションセキュリティをインストールする

ここでは、本製品を使用するため要件とインストール手順を説明します。

システム要件

F-Secure ワークステーションセキュリティをインストールする前に次のことを確認してください。

本製品をインストールするには、対象となるコンピュータが次の要件を満たしている必要があります：

オペレーティング システム Microsoft Windows 2000 SP4

ム：

Microsoft Windows XP (32ビット)。

- Home、Professional、Media Center エディション

Microsoft Windows Vista (32および64ビット)。

- Starter
- Home Basic
- Home Premium
- Business
- Ultimate
- Enterprise

プロセッサ：

Microsoft Windows XP および Windows 2000 (32ビット)：

- Intel Pentium III 600Mhz 以上

For Microsoft Windows Vista (32および64ビット) :

- Microsoft Vista 32ビットを実行できるシステム

メモリ :

Microsoft Windows XP and Windows 2000 (32ビット) :

- 256 MB

Microsoft Windows Vista (32および64ビット) :

- 512 MB

ディスプレイ :

Microsoft Windows XP and Windows 2000 (32ビット) :

- 8 ビット (256 色)

Microsoft Windows Vista (32および64ビット) :

- 16 ビット以上 (65000 色)

ディスク容量 :

Microsoft Windows XP and Windows 2000 (32ビット) :

- 600 MB の空き容量 (アンチウイルスのみインストールする場合、300 MB)

Microsoft Windows Vista (32および64ビット) :

- 600 MB の空き容量 (アンチウイルスのみインストールする場合、300 MB)

インターネットの接続 :

ライセンスの認証と更新を受信するためにインターネットに接続していることが必要です。

ブラウザ :


Microsoft Windows XP and Windows 2000 (32ビット) :

- Internet Explorer 5.0 以降。

Microsoft Windows Vista (32および64ビット) :

- Internet Explorer 7.0 以降

F-Secure PSB ポータルを使用できるブラウザ :

- Internet Explorer 6.x 以降が必要。ブラウザで JavaScript と Cookie を有効にする必要もあります
 - Firefox 2.x 以降。ブラウザで JavaScript と Cookie を有効にする必要もあります
-  注: プロフィール エディタを使用する場合、Java Runtime Environment 1.6 以降をインストールしている必要があります。

推奨するシステム要件:

| | |
|---------|--|
| プロセッサ: | Microsoft Windows XP and Windows 2000 (32ビット): <ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium III 1GHz 以上 Microsoft Windows Vista (32および64ビット): <ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium 4 2GHz 以上 |
| メモリ: | Microsoft Windows XP and Windows 2000 (32ビット): <ul style="list-style-type: none">• 512 MB 以上 For Microsoft Windows Vista (32- and 64-bits): <ul style="list-style-type: none">• 1 GB 以上 |
| ディスプレイ: | Microsoft Windows XP/Windows 2000 (32ビット): <ul style="list-style-type: none">• 16 ビット以上 (65000 色) Microsoft Windows Vista (32および64ビット): <ul style="list-style-type: none">• 16 ビット以上 (65000 色) |
| ディスク容量: | Microsoft Windows XP/Windows 2000 (32ビット): <ul style="list-style-type: none">• 800 MB の空き容量 (アンチウィルスのみインストールする場合、500 MB) |

Microsoft Windows Vista (32および64ビット):

- 800 MB の空き容量 (アンチウィルスのみインストールする場合、500 MB)

インターネットの接続: ライセンスの認証と更新を受信するためにインターネットに接続している必要があります。

ブラウザ:

Microsoft Windows XP/Windows 2000 (32ビット):

- Internet Explorer 6.0 以降

Microsoft Windows Vista (32および64ビット):

- Internet Explorer 7.0 以降

F-Secure PSB ワークステーションセキュリティをローカルでインストールする

ここでは、F-Secure PSB ワークステーションセキュリティをローカルでインストールする方法について説明します。

プログラムをインストールする:

1. ダウンロードしたファイル (.exe) をダブルクリックし、インストールを開始します。
2. インストールで使用する言語を選択して、[次へ] をクリックします。
3. 使用許諾契約書を確認します。使用許諾契約書に同意する場合、[同意する] をクリックします。
4. ライセンス キーコードを入力して、[次へ] をクリックします。

アカウントを作成したときに使用したライセンス キーコードを入力する必要があります。



5. インストール方法を選択して、[次へ] をクリックします。
 - **自動インストール** - インストールを全自動で行います。既存のセキュリティ製品がコンピュータにインストールされている場合、それらは自動的に置換されることがあります。また、本製品はデフォルトのフォルダにインストールされます。
 - **カスタムインストール** - インストール先のフォルダを変更することができます。*デフォルトのフォルダを使用することを推奨します。
6. インストールが完了したら、しばらくしてからコンピュータが自動で再起動されます。すぐに再起動するには、[再起動] をクリックします。

インストール後、ポータルにログインして、コンピュータがポータル上に表示されていることを確認します。



- 👉 注: 「保護ステータス」ページで"接続するのを待機しています"と示す緑色のアイコンがある場合、コンピュータが接続を確立するまで2時間かかることがあります。コンピュータが最新の更新を受信していない場合、黄色または赤色のアイコンが表示されることがあります。詳細は、「[コンピュータ](#)」タブで確認してください。

F-Secure PSB ワークステーション セキュリティをリモートからインストールする


ここでは、F-Secure PSB ワークステーションセキュリティをリモートからインストールする方法について説明します。

リモートインストールを開始する前にドメイン コントローラが存在していることおよびインストール先のコンピュータがドメインに追加されていることを確認します。リモートインストールを実行するにはドメインの管理者権限が必要になります。

ソフトウェアをインストールする

1. F-Secure PSB ポータルにログインします。
アカウント作成時のユーザ名とパスワードを入力します。
新しいアカウントの「保護ステータス」ページが開きます。
2. ページの上にある [[ソフトウェアをダウンロードする](#)] をクリックします。
「ソフトウェアをダウンロードする」ページが開きます。
3. 「ソフトウェアをダウンロードする」ページで、 [[リモートインストール ツールをダウンロードする](#)] リンクをクリックします。ワークステーションのソフトウェアをダウンロード

していない場合、[[ワークステーションソフトウェアをダウンロードする](#)] リンクもクリックします。

4. リモート インストール ツールの ZIP ファイルをローカル ドライブで解凍します。
5. `ritool.bat` をダブルクリックします。
「F-Secure リモート インストール ツール」 ウィンドウが開きます。
6. 「インストールするソフトウェア」 ページで  をクリックします。
「ソフトウェア インストール」 ウィンドウが開きます。
7. ダウンロードしたワークステーション ソフトウェア ファイルを選択して [**OK**] をクリックします。
8. [[次へ](#)] をクリックします。
9. 「対象コンピュータ」 ページで、次のことを実行します：
 - a) 「 [ドメイン名](#) 」で、コンピュータが追加されているドメインを選択します。
 - b) 「 [コンピュータ名](#) 」で、リモート インストール先のコンピュータを選択します。
10. [[次へ](#)] をクリックします。
11. 「アカウント」 ページで、次のことを実行します：
 - a) [[別のアカウント](#)] を選択します。
 - b) ドメイン管理者の名前とパスワードを入力します。
 - c) パスワード確認します。
12. [[次へ](#)] をクリックします。
13. [[インストール](#)] をクリックします。
ワークステーションのソフトウェアが選択したコンピュータでインストールされます。

F-Secure PSB ポータルで、コンピュータがポータル上に表示されていることを確認します。

F-Secure PSB Server Security のインストール

ここでは、本製品を使用するため要件とインストール手順を説明します。

システム要件

F-Secure PSB サーバセキュリティをインストールする前に次のことを確認してください。

本製品をインストールおよび使用するには、コンピュータが次の要件を満たしている必要があります。

| | |
|-------------------|---|
| オペレーティング システム: | Windows Server 2000 (32 ビット)、Windows Server 2003 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows Server 2008 (32 ビットおよび 64 ビット)。 |
| プロセッサ: | Intel Pentium 4 2GHz 以上 |
| メモリ: | 1 GB |
| インストールに必要なディスク容量: | 260 MBの空き容量 |
| 処理に必要なディスク容量: | 10 GB以上の空き容量 |
| インターネットの接続: | ライセンスの認証と更新の受信にインターネットの接続が必要です。 |

F-Secure PSB サーバセキュリティをインストールする

コンピュータにソフトウェアをインストールした後、コンピュータがポータル上に表示されていることを確認します。

ソフトウェアをインストールする

1. ダウンロードしたファイル (.exe) をダブルクリックしてインストールを開始します。
2. インストールで使用する言語を選択して、[次へ] をクリックします。
3. 使用許諾契約書を確認します。同意する場合、[同意する] をクリックします。
4. ライセンス キーコードを入力して、[次へ] をクリックします。

アカウントを作成したときに使用したライセンス キーコードを入力する必要があります。



5. インストール方法を選択して、[次へ] をクリックします。
 - **自動インストール** - インストールを全自動で行います。既存のセキュリティ製品がコンピュータにインストールされている場合、それらは自動的に置換されることがあります。また、本製品はデフォルトのフォルダにインストールされます。
 - **カスタムインストール** - インストール先のフォルダを変更することができます。*デフォルトのフォルダを使用することを推奨します。
6. インストールが完了したら、[完了] をクリックします。