

Wprowadzenie do portalu F-Secure PSB

Spis treści

Rozdział 1: Wprowadzenie do portalu F-Secure PSB.....	5
Wprowadzenie.....	6
Wprowadzenie.....	6
Tworzenie nowego konta.....	6
Pobieranie oprogramowania.....	8
Odzyskiwanie hasła.....	9
Dodawanie nowego klucza subskrypcji dla swojej firmy.....	9
Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Workstation Security	10
Wymagania systemowe.....	10
Lokalne instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Workstation Security	13
Zdalne instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Workstation Security	15
Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Server Security.....	16
Wymagania systemowe.....	16
Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Server Security.....	17

Wprowadzenie do portalu F-Secure PSB

Tematy:

- *Wprowadzenie*
- *Wprowadzenie*
- *Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Workstation Security*
- *Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Server Security*

Wprowadzenie

Ten podręcznik jest podzielony na rozdziały zawierające ogólne informacje na temat oprogramowania F-Secure PSB, a także wdrażania i instalowania tego oprogramowania.

Wprowadzenie


W tym rozdziale opisano sposób rozpoczęcia pracy z produktem F-Secure PSB.

Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące tworzenia nowego konta w celu logowania się do portalu F-Secure PSB, a także pobierania i instalowania oprogramowania F-Secure PSB.

Tworzenie nowego konta

Do zalogowania się w portalu F-Secure PSB wymagane jest utworzenie nowego konta.

Aby utworzyć nowe konto, wykonaj następujące czynności:

 **Informacje:** Jeśli utworzono już konto, na przykład dla produktu F-Secure PSB Workstation Security, **nie** należy tworzyć nowego konta, ale wystarczy dodać nową subskrypcję do istniejącego konta.

1. W przeglądarce przejdź pod adres URL otrzymany wraz z kluczem subskrypcji.
Adres URL i klucz subskrypcji jest przesyłany, np. pocztą e-mail, po zakupieniu produktu.
Zostanie otwarta strona logowania do usługi F-Secure Protection Service.

2. Kliknij łącze **Utwórz konto**.
Zostanie otwarta strona Tworzenie konta.

3. Wprowadź wymagane informacje.
- W polu **Klucz subskrypcji** wprowadź klucz subskrypcji otrzymany na przykład pocztą e-mail po zakupie produktu.
 - W polu **Nazwa konta** wprowadź nazwę firmy.


- W polu **Nazwa użytkownika** wprowadź adres e-mail użytkownika. Ten adres e-mail jest używany jako nazwa logowania.
 - W polach **Hasło** i **Potwierdź hasło** wprowadź dokładnie te same hasła.
 - W polu **Adres e-mail** wpisz swój adres e-mail.
4. Kliknij pozycję **Utwórz konto**.
Otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą informacje o koncie.
 5. Kliknij pozycję **Powrót do strony logowania**.
Zostanie otwarta strona logowania do usługi F-Secure Protection Service.
 6. Zaloguj się do portalu F-Secure PSB.

Pobieranie oprogramowania

Oprogramowanie F-Secure PSB Workstation Security, F-Secure Server Security i F-Secure PSB E-mail and Server Security można pobrać z portalu F-Secure PSB.


Aby pobrać oprogramowanie, wykonaj następujące czynności:

1. Zaloguj się do portalu F-Secure PSB.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło wybrane podczas tworzenia konta.
Zostanie otwarta strona Stan ochrony dla nowego konta.



The screenshot displays the F-Secure Protection Service dashboard. At the top, there are navigation links for technical pages, mobile app requests, software downloads, documentation, user accounts, company user accounts, and logout. The main header reads 'F-Secure Protection Service'. Below the header, there are tabs for 'Strona główna', 'Komputery', 'Subskrypcje', 'Raporty', and 'Profil zabezpieczeń'. The main content area is titled 'Ogólna ochrona dla: company 7'. It features a circular progress indicator with a green segment (5), a yellow segment (0), and a red segment (1). To the right, there is a list of security features with their status: 'Ochrona przed wirusami i szpiegami' (enabled on all computers), 'Ochrona internetowa' (firewall disabled on 1 computer), 'Aktualizacje automatyczne' (enabled on all computers), 'Zarządzanie centralne' (enabled on all computers), 'Subskrypcje' (enabled on all computers), and 'Podsumowanie konta' (5 computers, 1 subscription). At the bottom, there is a summary bar with icons for 'Rozkryty zagrożenie' (1), 'Zła praktyka' (0), 'Czerwona, wymaga uwagi użytkownika' (1), 'Krytyczna, wymaga natychmiastowej uwagi użytkownika' (1), and 'Czyszczenie'.

2. Kliknij łącze **Pobierz oprogramowanie** u góry strony.
Zostanie otwarta strona pobierania oprogramowania.



3. Na stronie pobierania oprogramowania kliknij łącze **Pobierz oprogramowanie stacji roboczej** lub **Pobierz oprogramowanie serwera**.

Odzyskiwanie hasła

Jeśli nie pamiętasz swojego hasła możesz je odzyskać przy użyciu łącza **Nie pamiętasz hasła**.

Aby odzyskać swoje hasło, wykonaj następujące czynności:

1. Na stronie logowania do portalu F-Secure PSB kliknij łącze **Nie pamiętasz hasła**.
2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i kliknij przycisk **Prześlij**.

Na adres e-mail podany podczas tworzenia konta zostanie wysłana wiadomość e-mail. W tej wiadomości e-mail zawarte jest łącze na stronę portalu F-Secure PSB, na której możesz zmienić swoje hasło.

Dodawanie nowego klucza subskrypcji dla swojej firmy

Dodanie nowego klucza subskrypcji dla swojej firmy pozwala zwiększyć liczbę komputerów z dostępem do portalu.

Aby dodać nowy klucz subskrypcji, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij kartę **Subskrypcje**.
Zostanie otwarta strona **Subskrypcje**.

2. Kliknij opcję **Dodaj nowy klucz subskrypcji**.
3. Wprowadź nowy klucz subskrypcji, który został wcześniej zakupiony, i kliknij przycisk **Dodaj**.

Nowy klucz subskrypcji zostanie dodany do konta firmy.

Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Workstation Security

W tej sekcji opisano wymagania systemowe dotyczące instalowania i używania produktu, a także zawarto instrukcje instalacyjne.

Wymagania systemowe

Przed rozpoczęciem instalowania i używania oprogramowania F-Secure Workstation Security należy zapoznać się z następującymi informacjami.

Aby było możliwe zainstalowanie i uruchomienie produktu, komputer musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Wersja systemu operacyjnego:	Microsoft Windows 2000 z dodatkiem SP4 Microsoft Windows XP (wersja 32-bitowa). Wszystkie dodatki Service Pack: <ul style="list-style-type: none">• Home, Professional i Media Center Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa). Wszystkie dodatki Service Pack: <ul style="list-style-type: none">• Starter• Home Basic• Home Premium• Business• Ultimate• Enterprise
Procesor:	Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): <ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium III 600 Mhz lub lepszy Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa):

- Zdolny do uruchomienia 32-bitowej wersji systemu Microsoft Vista

Pamięć RAM:

Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa):

- 256 MB

Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa):

- 512 MB

Ekran:

Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa):

- 8 bitów (256 kolorów)

Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa):

- 16 bitów lub więcej (65000 kolorów)

Wolne miejsce na dysku:

Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa):

- 600 MB (300 MB w przypadku zainstalowania tylko rozwiązania antywirusowego)

Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa):

- 600 MB (300 MB w przypadku zainstalowania tylko rozwiązania antywirusowego)

Połączenie internetowe:

Połączenie internetowe jest wymagane do potwierdzenia subskrypcji i pobierania aktualizacji.

Przeglądarka:


Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa):

- Wymagany jest program Internet Explorer 5.0 lub nowszy.

Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa):

- Wymagany jest program Internet Explorer 7.0 lub nowszy.

Przeglądarki obsługiwane na potrzeby używania portalu F-Secure PSB:

- Wymagany jest program Internet Explorer 6.x lub nowszy. W przeglądarce musi być włączona obsługa skryptów JavaScript i plików cookie.
 - Wymagany jest program Firefox 2.x lub nowszy. W przeglądarce musi być włączona obsługa skryptów JavaScript i plików cookie.
-  **Informacje:** Do używania Edytora profili wymagane jest zainstalowanie środowiska wykonawczego języka Java w wersji 1.6 lub nowszej.

Poniżej opisano zalecaną specyfikację komputera na potrzeby instalowania i używania produktu:

Procesor:	Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): <ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium III 1 GHz lub lepszy Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): <ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium 4 2,0 GHz lub szybszy
Pamięć RAM:	Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): <ul style="list-style-type: none">• 512 MB lub więcej Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): <ul style="list-style-type: none">• 1 GB lub więcej
Ekran:	Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): <ul style="list-style-type: none">• 16 bitów lub więcej (65000 kolorów) Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa): <ul style="list-style-type: none">• 16 bitów lub więcej (65000 kolorów)
Wolne miejsce na dysku:	Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa): <ul style="list-style-type: none">• 800 MB (500 MB w przypadku zainstalowania tylko rozwiązania antywirusowego) Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa):

- 800 MB (500 MB w przypadku zainstalowania tylko rozwiązania antywirusowego)

Połączenie internetowe: Połączenie internetowe jest wymagane do potwierdzenia subskrypcji i pobierania aktualizacji.

Przeglądarka: Microsoft Windows XP i Windows 2000 (wersja 32-bitowa):

- Program Internet Explorer 6.0 lub nowszy

Microsoft Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa):

- Program Internet Explorer 7.0 lub nowszy

Lokalne instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Workstation Security

W tej sekcji opisano sposób lokalnego instalowania oprogramowania F-Secure PSB Workstation Security.

Aby zainstalować program, wykonaj następujące czynności:

1. Odszukaj pobrany plik i kliknij dwukrotnie plik `exe`, aby rozpocząć instalację.
2. Wybierz język instalacji i kliknij przycisk **Dalej**, aby kontynuować.
3. Przeczytaj umowę licencyjną. Aby zaakceptować umowę licencyjną i kontynuować, kliknij opcję **Akceptuję**.
4. Wprowadź klucz subskrypcji i kliknij przycisk **Dalej**.

Wprowadź ten sam klucz subskrypcji, który został użyty podczas tworzenia

F-Secure PSB Workstation Security

F-SECURE[®] F-Secure Protection Service

Klucz subskrypcji

Wprowadź poniżej swój klucz subskrypcji.

Mój klucz subskrypcji to:

< Wstecz Dalej > Anuluj


konta.

5. Wybierz typ instalacji i kliknij przycisk **Dalej**:

- **Instalacja automatyczna**: produkt zostanie zainstalowany automatycznie. Istniejące produkty zabezpieczające mogą zostać automatycznie zastąpione. Produkt zostanie zainstalowany w domyślnym katalogu.
- **Instalacja „krok po kroku”**: podczas instalacji można zmienić katalog instalacyjny. Jednak zalecane jest użycie katalogu domyślnego.

6. Po chwili od zakończenia instalacji nastąpi automatyczne ponowne uruchomienie komputera. Aby uruchomić ponownie komputer natychmiast, kliknij opcję **Uruchom ponownie**.

Po zainstalowaniu oprogramowania zaloguj się w portalu, aby sprawdzić, czy komputer jest w nim wyświetlany.

-  **Informacje:** Na stronie Stan ochrony może zostać wyświetlona zielona ikona stanu z tekstem Oczekiwanie na połączenie. Ustanowienie połączenia może potrwać do dwóch godzin. Jeśli komputer nie odebrał jeszcze najnowszych aktualizacji, może być widoczna żółta lub czerwona ikona stanu. Aby uzyskać więcej informacji o komputerach, kliknij kartę **Komputery** w celu otwarcia strony Komputery.


Zdalne instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Workstation Security

W tej sekcji opisano sposób zdalnego oprogramowania F-Secure PSB Workstation Security.

Przed rozpoczęciem zdalnej instalacji należy upewnić się, że określony kontroler domeny istnieje, a komputery, na których oprogramowanie ma zostać zainstalowane, należą do domeny. Do zdalnego instalowania oprogramowania wymagane są uprawnienia administratora domeny.

Aby zainstalować oprogramowanie, wykonaj następujące czynności:

1. Zaloguj się do portalu F-Secure PSB.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło wybrane podczas tworzenia konta.
Zostanie otwarta strona Stan ochrony dla nowego konta.
2. Kliknij łącze **Pobierz oprogramowanie** znajdujące się u góry strony.
Zostanie otwarta strona Pobieranie oprogramowania.
3. Na stronie Pobieranie oprogramowania kliknij łącze **Pobierz narzędzie instalacji zdalnej**.
Jeśli oprogramowanie stacji roboczej nie zostało pobrane wcześniej, kliknij też łącze **Pobierz oprogramowanie stacji roboczej**.
4. Wyodrębni narzędzie instalacji zdalnej z pliku zip file na dysk twardy.

5. Kliknij dwukrotnie plik `ritool.bat`.
Zostanie otwarte okno Narzędzie instalacji zdalnej F-Secure.
 6. Na stronie Oprogramowanie do zainstalowania kliknij opcję .
Zostanie otwarte okno Wybieranie instalatora oprogramowania.
 7. Odszukaj pobrany plik oprogramowania stacji roboczej i kliknij przycisk **OK**.
 8. Kliknij przycisk **Dalej**.
 9. Na stronie docelowej wykonaj następujące czynności:
 - a) W obszarze **Nazwa domeny** wybierz domenę, do której należą komputery.
 - b) W obszarze **Nazwa komputera** wybierz komputery, na których chcesz zainstalować oprogramowanie.
 10. Kliknij przycisk **Dalej**.
 11. Na stronie Konto wykonaj następujące czynności:
 - a) Wybierz pozycję **Inne konto**.
 - b) Wprowadź nazwę i hasło administratora domeny.
 - c) Potwierdź hasło.
 12. Kliknij przycisk **Dalej**.
 13. Kliknij przycisk **Zainstaluj**.
Oprogramowanie stacji roboczej zostanie zainstalowane na wybranych komputerach.
- Upewnij się, że komputer jest wyświetlany w portalu F-Secure PSB.

Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Server Security

W tej sekcji opisano wymagania systemowe dotyczące instalowania i używania produktu, a także szczegółowe instrukcje instalacyjne.

Wymagania systemowe

Przed rozpoczęciem instalacji produktu F-Secure PSB Server Security należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Komputer musi spełniać następujące wymagania w celu zainstalowania i używania produktu:

System operacyjny:	Windows Server 2000 (wersja 32-bitowa), Windows Server 2003 (wersja 32- i 64-bitowa), Windows Server 2008 (wersja 32- i 64-bitowa).
--------------------	---

Procesor:	Intel Pentium 4 2,0 GHz lub szybszy
Pamięć RAM:	1 GB
Wolne miejsce na dysku dla instalacji:	260 MB
Wolne miejsce na dysku na potrzeby przetwarzania:	10 GB lub więcej
Połączenie internetowe:	Połączenie internetowe jest niezbędne do potwierdzenia subskrypcji i otrzymywania aktualizacji.


Instalowanie oprogramowania F-Secure PSB Server Security

Zainstaluj oprogramowanie na komputerze, a po instalacji sprawdź, czy komputer jest wyświetlany w portalu.

Aby zainstalować oprogramowanie, wykonaj następujące czynności:

1. Odszukaj pobrany plik i kliknij dwukrotnie plik exe, aby rozpocząć instalację.
2. Wybierz język instalacji i kliknij przycisk **Dalej**, aby kontynuować.
3. Przeczytaj umowę licencyjną. Aby zaakceptować jej warunki i kontynuować, kliknij przycisk **Akceptuję**.
4. Wprowadź klucz subskrypcji i kliknij przycisk **Dalej**.

Wprowadź klucz subskrypcji, który został użyty podczas tworzenia konta.



F-Secure PSB Workstation Security

F-SECURE[®] F-Secure Protection Service

Klucz subskrypcji

Wprowadź poniżej swój klucz subskrypcji.

Mój klucz subskrypcji to:

< Wstecz Dalej > Anuluj

5. Wybierz typ instalacji i kliknij przycisk **Dalej**.
 - **Instalacja automatyczna**: produkt zostanie zainstalowany automatycznie. Istniejące produkty zabezpieczające mogą zostać automatycznie zastąpione. Produkt zostanie zainstalowany w domyślnym katalogu.
 - **Instalacja „krok po kroku”**: ten rodzaj instalacji umożliwia zmianę katalogu instalacyjnego. Jednak zalecane jest użycie katalogu domyślnego.
6. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Zakończ**.