

.....**Handleiding voor snelle installatie voor**  
.....**F-Secure Online Backup**

# Inhoud

<b>Handleiding voor snelle installatie voor F-Secure Online Backup.</b>	<b>5</b>
Inleiding.....	6
Systeemvereisten.....	7
Inleiding.....	9
Installatie op een Windows-computer.....	9
Installatie op een Mac-computer.....	9
Verwijderen.....	11
Technische ondersteuning.....	12

## Handleiding voor snelle installatie voor F-Secure Online Backup

---

### Onderwerpen:

- *Inleiding*
- *Systeemvereisten*
- *Inleiding*
- *Verwijderen*
- *Technische ondersteuning*

## Inleiding

---

Welkom bij het programma F-Secure Online Backup.


Het programma F-Secure Online Backup is een toepassing waarmee u backups kunt maken van uw afbeeldingen, video's, muziek, e-mailberichten en andere documenten. U kunt F-Secure Online Backup automatisch belangrijke bestanden laten selecteren en hiervan een backup laten maken of u kunt handmatig bestanden selecteren voor de backup. De bestanden worden opgeslagen op een beveiligde server op internet. De automatische backup is een doorlopend proces en wordt op de achtergrond uitgevoerd.

Het programma controleert op wijzigingen in de bestanden op uw computer en voegt deze automatisch toe aan de backup. U kunt later alle bestanden vanuit de backup herstellen op de computer. U kunt alle bestanden automatisch herstellen of de bestanden die u wilt herstellen handmatig selecteren.

## Systemeisen

Lees het volgende voordat u F-Secure Online Backup installeert.

Besturingssysteem	Onderdeel	Vereisten (minimale en aanbevolen)
Microsoft Windows XP (SP2)	Processor	Minimum: moet Microsoft Windows XP 32-bit kunnen uitvoeren Aanbevolen: 1 GHz of hoger.
	Geheugen	Minimaal: 256 MB. Aanbevolen: 512 MB.
	Beeldscherm	Minimaal: 8-bit (256 kleuren). Aanbevolen: 16-bit (65000 kleuren).
	Schijfruimte	Minimaal: 50 MB vrije ruimte op de vaste schijf. Extra ruimte voor het maken van backups voor grote bestanden. Aanbevolen: 500 MB vrije ruimte op de vaste schijf.
	Internetverbinding	Vereist voor het maken van backups van bestanden. Internetverbinding: een breedband internetverbinding met een uploadcapaciteit van tenminste 192 kbit/s.
Microsoft Windows Vista (alle versies) en Windows 7	Processor	Minimum: 1 GHz 32-bit of 64-bit. Aanbevolen: 1.8 GHz 32-bit of 64-bit.
	Geheugen	Minimaal: 1 GB. Aanbevolen: 2 GB.
	Beeldscherm	Minimaal: 16-bit. Aanbevolen: 32-bit.
	Schijfruimte	Minimaal: 1 GB vrije ruimte op de vaste schijf (op de systeemschijf). Aanbevolen: 2 GB vrije ruimte op de vaste schijf (op de systeemschijf).
	Internetverbinding	Vereist voor het maken van backups van bestanden.

Besturingssysteem	Onderdeel	Vereisten (minimale en aanbevolen)
Apple Mac OS X: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiger (10.4.9 en nieuwere versies)</li> <li>• Leopard (10.5.x)</li> <li>• Snow Leopard (10.6.x)</li> </ul>	Processor	Alleen Intel-based Macs worden ondersteund.
	Geheugen	Minimum: 256 MB RAM. Aanbevolen: 512 MB RAM.
	Beeldscherm	Minimum: 16-bit. Aanbevolen: 32-bit.
	Schijfruimte	Minimum: 100 MB vrije ruimte op de vaste schijf. Aanbevolen: 1 GB vrije ruimte op de vaste schijf.
	Internetverbinding	Vereist voor het maken van backups van bestanden. Aanbevolen: Breedband internetverbinding met ten minste 192 kbit/s uploadcapaciteit.
Alle besturingssystemen	Volledig ondersteunde browsers voor het gebruik van de webinterface	Microsoft Internet Explorer 6.0 en 7.0 Mozilla Firefox 2.0 en 3.0 Safari 3.0  <b>Opmerking:</b> De minimale vereiste versie van Java Virtual Machine (JVM) is v. 1.5.  U kunt het beste een van de volledig ondersteunde browsers gebruiken om er voor te zorgen dat alle functies werken in de webinterface.

## Inleiding

---

Het volgende gedeelte bevat instructies voor de installatie van het programma F-Secure Online Backup.

### Installatie op een Windows-computer


In het volgende gedeelte vindt u instructies over het installeren van het programma F-Secure Online Backup op een Windows-computer.

U kunt het programma F-Secure Online Backup downloaden van de website van F-Secure of kopen bij een van de zakenpartners.

Het programma installeren:

1. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u het programma F-Secure Online Backup hebt gedownload, dubbelklikt u op het bestand `.exe` om de installatie te starten.
- Als u de installatie-cd F-Secure Online Backup hebt, plaatst u de cd. De installatie moet automatisch worden gestart.

 **Opmerking:** Als dit niet gebeurt, opent u Windows Verkenner, dubbelklikt u op het cd-rom-pictogram en dubbelklikt u op het bestand `autorun.exe` om de installatie te starten.

2. Selecteer de installatietaal en klik op **OK**.

De installatiewizard wordt geopend.

3. Klik op **Volgende**.

4. Lees de licentieovereenkomst. Als u het eens bent met de licentieovereenkomst, selecteert u **Ik accepteer de overeenkomst** en klikt u op **Volgende**.

5. Volg de instructies in de installatiewizard.

6. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op **Voltooien** om de installatiewizard te sluiten.

Wanneer het programma F-Secure Online Backup voor de eerste keer wordt gestart na de installatie, moet u het programma activeren. Een wizard helpt u hierbij. Voor meer informatie raadpleegt u de F-Secure Online Backup Help. U kunt de help openen vanuit de gebruikersinterface van het programma door op de koppeling Help te klikken.

### Installatie op een Mac-computer

Het volgende bevat instructies voor de installatie van het programma F-Secure Online Backup op een Mac-computer.

U kunt het programma F-Secure Online Backup downloaden van de website van F-Secure of kopen bij een van de zakenpartners.

Het programma installeren:

1. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u het programma F-Secure Online Backup hebt gedownload, dubbelklikt u op het gedownloade `dmg`-bestand.
- Als u de installatie-cd voor F-Secure Online Backup hebt, plaatst u de cd, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom, zoekt u de map **Mac installation** op en dubbelklikt u in de map **F-Secure Online Backup** op het `dmg`-bestand.

2. In het Finder-venster dat wordt geopend, dubbelklikt u op het installatiebestand om de installatie te starten.

3. In het Welkomstvenster klikt u op **Doorgaan**.
4. Lees de licentieovereenkomst door. Als u akkoord gaat met de licentieovereenkomst, klikt u op **Doorgaan** en vervolgens op **Akkoord**.
5. Volg de instructies in de installatiewizard.
6. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op **Opnieuw starten** om de installatie te voltooien en de computer opnieuw op te starten.

Wanneer het programma F-Secure Online Backup voor de eerste keer wordt gestart na de installatie, moet u het programma activeren. Een wizard helpt u hierbij. Voor meer informatie raadpleegt u de F-Secure Online Backup Help. U kunt de help openen vanuit de gebruikersinterface van het programma door op de koppeling Help te klikken.

## Verwijderen

---

Tijdelijk stoppen met het maken van backups van bestanden:

1. Open het product.
2. Klik op de knop **Onderbreken** aan de onderkant van het scherm.
3. Selecteer hoe lang u het maken van backups van de bestanden wilt onderbreken.

Alle backups uitschakelen en het programma verwijderen:

1. Klik op de tab **Backup**.
2. Als u automatische backup wilt uitschakelen voor Office-documenten, Afbeeldingen en video's en muziek, klikt u op de knop **Uitschakelen**.
3. Klik naast E-mail op **Wijzigen**. Selecteer **Geen backup maken van mijn bestanden** en klik op **OK**.
4. Klik naast Mijn belangrijke bestanden op **Wijzigen**. Selecteer **Geen backup maken van mijn bestanden** en klik op **OK**.
5. Verwijder het clientprogramma.
  - a) Klik in Windows XP op **Start**.
  - b) Selecteer **Configuratiescherm**.
  - c) Selecteer **Software**.
  - d) Blader naar beneden in de lijst totdat u het programma F-Secure Online Backup ziet. Selecteer deze en klik op **Verwijderen**.
  - a) In Windows Vista klikt u op **Start**
  - b) Selecteer **Configuratiescherm**.
  - c) Klik op **Programma's**.
  - d) Selecteer **Programma's en onderdelen**.
  - e) Blader naar beneden in de lijst totdat u het programma F-Secure Online Backup ziet en klik op **Verwijderen**.
  - a) In Windows 7 klikt u op **Start**.
  - b) Selecteer **Configuratiescherm**.
  - c) Selecteer **Programma's en onderdelen**.
  - d) Blader naar beneden in de lijst totdat u het programma F-Secure Online Backup ziet en klik op **Verwijderen**.
  - a) In Mac OS X, opent u de map Programma's.
  - b) Selecteer het programma F-Secure Online Backup.
  - c) Klik op F-Secure Online Backup **verwijderen**.

Uw account verloopt aan het einde van de abonnementsperiode. U kunt uw bestanden echter nog binnen 45 dagen herstellen. Hierna kunt u uw bestanden niet meer herstellen, tenzij u hier apart een verzoek voor doet bij F-Secure. Uw backup wordt 60 dagen nadat u het programma hebt verwijderd, definitief verwijderd.

## Technische ondersteuning

---

Hieronder kunt u informatie vinden over technische ondersteuning.

U kunt de Help openen door op Help te klikken in de gebruikersinterface van het product. Raadpleeg de Help voordat u contact opneemt met het F-Secure Online Support Center. Als u problemen of vragen hebt die niet in de Help of door de online services worden behandeld, kunt u de volgende informatie gebruiken om contact op te nemen met medewerkers van F-Secure.

Denemarken:

+45 70 20 41 51

[http://www.f-secure.com/en\\_EMEA/support/](http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/)

Zweden

+46 8 5074 4011

<http://support.f-secure.se>

Finland:

+358 9 2520 5050

<http://support.f-secure.fi>

Zwitserland

+41 84 220 40 80

[http://www.f-secure.com/en\\_EMEA/support/](http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/)

Frankrijk

+33 17 303 65 43

<http://support.f-secure.fr>

Verenigd Koninkrijk

+44 8700 130 794

[http://www.f-secure.com/en\\_EMEA/support/](http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/)

Duitsland

+49 69 66 98 3131

<http://support.f-secure.de>

Verenigde Staten en Canada

+1 866 295 2725

[http://www.f-secure.com/en\\_EMEA/support/](http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/)

Italië

+39 199 400 048

<http://support.f-secure.it>

Azië/Pacifisch gebied (Engels)

+60 3 7712 4605 (Maleisië)

[http://www.f-secure.com/en\\_EMEA/support/](http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/)

Noorwegen

+47 22 419 890

[http://www.f-secure.com/en\\_EMEA/support/](http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/)

Andere landen (Engels)

+358 9 8862 5050

[http://www.f-secure.com/en\\_EMEA/support/](http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/)

Polen

+48 22 356 1946

[http://www.f-secure.com/en\\_EMEA/support/](http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/)