

Priročnik za hitro namestitev programa F-Secure Online Backup

Vsebina

Priročnik za hitro namestitev programa F-Secure Online Backup.	5
Uvod	6
Sistemske zahteve.....	7
Namestitev.....	9
Namestitev v računalnik s sistemom Windows.....	9
Namestitev v računalnik s sistemom Mac.....	9
Odstranitev.....	11
Tehnična podpora.....	12

Priročnik za hitro namestitev programa F-Secure Online Backup

Teme:

- *Uvod*
- *Sistemske zahteve*
- *Namestitev*
- *Odstranitev*
- *Tehnična podpora*

Uvod

Dobrodošli v programu F-Secure Online Backup.


F-Secure Online Backup je program, ki omogoča varnostno kopiranje in obnovitev slik, videov, glasbe, e-pošte in drugih dokumentov. Če želite, lahko prograF-Secure Online Backup samodejno izbere pomembne datoteke namesto vas in jih varnostno kopira, lahko pa datoteke za varnostno kopiranje izberete tudi ročno. Datoteke se varnostno kopirajo v varen strežnik v internetu. Samodejno varnostno kopiranje je neprekinjen proces, ki se izvaja v ozadju.

Program sproti spremlja morebitne spremembe datotek v računalniku in jih samodejno dodaja v varnostno kopijo. Pozneje lahko poljubno datoteko iz varnostne kopije obnovite v računalnik. Če želite, datoteke za obnovitev izberete ročno, lahko pa se odločite tudi za samodejno obnovitev vseh datotek.

Sistemske zahteve

Pred namestitvijo programa F-Secure Online Backup preberite naslednji razdelek.

Operacijski sistem	Komponenta	Zahteve (minimalne in priporočene)
Microsoft Windows XP (SP2)	Procesor	Minimum: Procesor, ki omogoča namestitev 32-bitne različice sistema Microsoft Windows. Priporočen: 1 GHz ali zmogljivejši procesor.
	Pomnilnik	Minimum: 256 MB. Priporočenih: 512 MB.
	Zaslon	Minimum: 8-bitni (256 barv). Priporočen: 16-bitni (65.000 barv).
	Prostor na disku	Minimum: 50 MB nezasedenega prostora na trdem disku. Dodatni prostor, če želite varnostno kopirati večje datoteke. Priporočenih: 500 MB nezasedenega prostora na trdem disku.
	Internetna povezava	Potrebujete jo, če želite varnostno kopirati datoteke. Priporočena: Širokopasovna internetna povezava, ki omogoča prenos v strežnik z minimalno hitrostjo 192 kbit/s.
Microsoft Windows Vista (vse različice) in Windows 7	Procesor	Minimum: 1 GHz 32-bit ali 64-bit. Priporočeno: 1.8 GHz 32-bit ali 64-bit.
	Pomnilnik	Minimum: 1 GB. Priporočeno: 2 GB.
	Zaslon	Minimum: 16-bitni. Priporočen: 32-bitni.
	Prostor na disku	Minimum: 1 GB nezasedenega prostora na trdem disku (na sistemskem disku). Priporočeno: 2 GB nezasedenega prostora na trdem disku (na sistemskem disku).

Operacijski sistem	Komponenta	Zahteve (minimalne in priporočene)
	Internetna povezava	<p>Potrebujete jo, če želite varnostno kopirati datoteke.</p> <p>Priporočena: Širokopasovna internetna povezava, ki omogoča prenos v strežnik z minimalno hitrostjo 192 kbit/s.</p>
<p>Apple Mac OS X:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiger (10.4.9 in novejše različice) • Leopard (10.5.x) • Snow Leopard (10.6.x) 	Procesor	Podprti so le računalniki Mac s procesorjem Intel.
	Pomnilnik	<p>Minimum: 256 MB RAM-a.</p> <p>Priporočenih: 512 MB RAM-a.</p>
	Zaslona	<p>Minimum: 16-bitni.</p> <p>Priporočen: 32-bitni.</p>
	Prostor na disku	<p>Minimum: 100 MB nezasedenega prostora na trdem disku.</p> <p>Priporočeno: 1 GB nezasedenega prostora na trdem disku.</p>
	Internetna povezava	<p>Potrebujete jo, če želite varnostno kopirati datoteke.</p> <p>Priporočena: Širokopasovna internetna povezava, ki omogoča prenos v strežnik z minimalno hitrostjo 192 kbit/s.</p>
Vsi operacijski sistemi	Brskalniki, ki jih spletni vmesnik v celoti podpira	<p>Microsoft Internet Explorer 6.0 in 7.0</p> <p>Mozilla Firefox 2.0 in 3.0</p> <p>Safari 3.0</p> <p> Opomba: Če želite uporabljati javanski navidezni mehanizem (JVM), potrebujete različico 1.5 ali novejšo različico.</p> <p>Če želite, da bodo vse funkcije v spletnem vmesniku delovale pravilno, izberite brskalnik, ki je v celoti podprt.</p>

Namestitev

V nadaljevanju boste izvedeli, kako namestite F-Secure Online Backup.

Namestitev v računalnik s sistemom Windows


V nadaljevanju boste izvedeli, kako program F-Secure Online Backup namestite v računalnik s sistemom Windows.

F-Secure Online Backup prenesete s spletnega mesta F-Secure ali pa ga kupite pri katerem od naših poslovnih partnerjev.

Če želite namestiti program:

1. Naredite nekaj od tega:

- Če ste program F-Secure Online Backup prenesli v računalnik, dvokliknite preneseno datoteko `.exe`, da zaženete namestitev.
- Če imate CD za namestitev programa F-Secure Online Backup, ga vstavite. Običajno se namestitev zažene samodejno.

 **Opomba:** Če se ne, v raziskovalcu sistema Windows dvokliknite ikono CD-ROM-a in nato še datoteko `autorun.exe`, da jo zaženete ročno.

2. Izberite jezik namestitve in kliknite **V redu**.

Odpre se čarovnik za namestitev.

3. Kliknite **Naprej**.

4. Preberite licenčno pogodbo. Če se strinjate s pogoji pogodbe, izberite možnost **Sprejemam pogodbo** in kliknite **Naprej**.

5. Sledite navodilom čarovnika za namestitev.

6. Ko je namestitev končana, kliknite **Dokončaj**, da se čarovnik za namestitev zapre.

Ko po namestitvi prvič zaženete program F-Secure Online Backup, ga morate aktivirati. Pri tem vam pomaga čarovnik. Če želite podrobna navodila, glejte razdelek »Pomoč za storitev spletnega varnostnega kopiranja F-Secure«. Pomoč lahko odprete v uporabniškem vmesniku programa, tako da kliknete povezavo »Pomoč«.

Namestitev v računalnik s sistemom Mac

V nadaljevanju boste izvedeli, kako program F-Secure Online Backup namestite v računalnik s sistemom Mac.

F-Secure Online Backup prenesete s spletnega mesta F-Secure ali pa ga kupite pri katerem od naših poslovnih partnerjev.

Če želite namestiti program:

1. Naredite nekaj od tega:

- Če ste program F-Secure Online Backup prenesli v računalnik, dvokliknite preneseno datoteko `.dmg`.
- Če imate CD za namestitev programa F-Secure Online Backup, ga vstavite in dvokliknite ikono CD-ROM-a. Nato poiščite mapo **Namestitev v sistem Mac** in v mapi **Spletno varnostno kopiranje F-Secure** dvokliknite datoteko `.dmg`.

2. Odpre se okno »Iskalnik«, kjer dvokliknite namestitveno datoteko, da zaženete namestitev.

3. V pozdravnem oknu kliknite **Nadaljuj**.

4. Preberite licenčno pogodbo. Če se strinjate s pogoji pogodbe, kliknite **Nadaljuj** in nato **Strinjam se**.

5. Sledite navodilom čarovnika za namestitev.
6. Ko je namestitev končana, kliknite **Znova zaženi**, da dokončate postopek namestitve in znova zaženete računalnik.

Ko po namestitvi prvič zaženete program F-Secure Online Backup, ga morate aktivirati. Pri tem vam pomaga čarovnik. Če želite podrobna navodila, glejte razdelek »Pomoč za storitev spletnega varnostnega kopiranja F-Secure«. Pomoč lahko odprete v uporabniškem vmesniku programa, tako da kliknete povezavo »Pomoč«.

Odstranitev

Če želite začasno ustaviti varnostno kopiranje datotek:

1. Zaženite program.
2. Na dnu zaslona kliknite gumb **Začasno ustavi**.
3. Izberite, za koliko časa želite zaustaviti varnostno kopiranje datotek.

Če želite povsem izklopiti varnostno kopiranje in odstraniti program:

1. Kliknite zavihek **Varnostno kopiranje**.
2. Če želite izklopiti kopiranje map »Officeovi dokumenti«, »Slike in videi« in »Glasba«, ob posamezni mapi kliknite gumb **Izklopi**.
3. Poleg mape z e-pošto kliknite **Spremeni**, nato pa izberite možnost **Ne kopiraj nobenih datotek** in kliknite **V redu**.
4. Poleg mape s pomembnimi datotekami kliknite **Spremeni**, nato pa izberite možnost **Ne kopiraj nobenih datotek** in kliknite **V redu**.
5. Odstranite odjemalski program:
 - a) V sistemu Windows XP kliknite **Start**.
 - b) Kliknite razdelek **Nadzorna plošča**.
 - c) Izberite možnost **Dodaj ali odstrani programe**.
 - d) Pomaknite se po seznamu navzdol in poiščite program F-Secure Online Backup. Izberite program in kliknite **Odstrani**.
 - a) V sistemu Windows Vista kliknite gumb **Start**.
 - b) Kliknite **Nadzorna plošča**.
 - c) Kliknite **Programi**.
 - d) Kliknite **Programi in funkcije**.
 - e) Pomaknite se po seznamu navzdol, poiščite program F-Secure Online Backup in kliknite **Odstrani**.
 - a) V sistemu Windows 7 kliknite gumb **Start**.
 - b) Kliknite **Nadzorna plošča**.
 - c) Izberite razdelek **Programi in funkcije**.
 - d) Pomaknite se po seznamu navzdol, poiščite program F-Secure Online Backup in kliknite **Odstrani**.
 - a) V sistemu Mac OS X odprite mapo »Programi«.
 - b) Izberite program F-Secure Online Backup.
 - c) Kliknite **Odstrani F-Secure Online Backup**.

Ko se naročnina izteče, poteče tudi veljavnost računa. Kljub temu je obnovitev datotek na voljo še 45 dni. Pozneje datotek ni več mogoče obnoviti, razen če vam družba F-Secure to posebej dovoli. 60 dni po odstranitvi programa se varnostna kopija trajno izbriše.

Tehnična podpora

Spodaj najdete podatke o tehnični podpori.

Če potrebujete pomoč, v uporabniškem vmesniku izdelka kliknite »Pomoč«. Preden se obrnete na spletno središče za pomoč družbe F-Secure, priporočamo, da preberete teme pomoči. Če imate težave ali vprašanja, ki niso zajete v pomoč ali spletno podporo, se obrnite na predstavnike družbe F-Secure. Za vas smo pripravili nekaj kontaktnih podatkov

Danska

+45 70 20 41 51

http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/

Švedska

+46 8 5074 4011

<http://support.f-secure.se>

Finska

+358 9 2520 5050

<http://support.f-secure.fi>

Švica

+41 84 220 40 80

http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/

Francija

+33 17 303 65 43

<http://support.f-secure.fr>

Velika Britanija

+44 8700 130 794

http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/

Nemčija

+49 69 66 98 3131

<http://support.f-secure.de>

Združene države in Kanada

+1 866 295 2725

http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/

Italija

+39 199 400 048

<http://support.f-secure.it>

Azija/Pacifik (angleščina)

+603 7712 4605 (Malezija)

http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/

Norveška

+47 22 419 890

http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/

Druge države (angleščina)

+358 9 8862 5050

http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/

Poljska

+48 22 356 1946

http://www.f-secure.com/en_EMEA/support/