F-Secure Mobile Security for Business

Aloitusopas

Sisällys

Luku 1:F-Secure Mobile Security -portaali.....5

Yleistä.....6

Pääkäyttäjien käyttöoikeustasot.....6

Kirjautuminen hallintaportaaliin ensi kertaa.....6

Käyttäjätilitietojen haku ja hallinta.....7

Uuden käyttäjän lisääminen yrityssopimukseen.....8

Luku 2:F-Secure Mobile Security.....9

Yleistä.....10

Keskeiset ominaisuudet.....10

Asennus laitteella.....10

Aktivointi.....11

Anti-Theftin ottaminen käyttöön.....11

Anti-Theft-etätoiminnon käyttöönotto.....12

Selaussuojausasetusten muuttaminen.....12

Luku

1

F-Secure Mobile Security -portaali

Aiheet:

- *Yleistä*
- *Kirjautuminen hallintaportaaliin ensi kertaa*
- *Käyttäjätilitietojen haku ja hallinta*
- *Uuden käyttäjän lisääminen yrityssopimukseen*

Tästä jaksosta saat yleiskuvan F-Secure Mobile Security -portaalista.

Täältä löydät kuvauksen hallintaportaalin keskeisistä ominaisuuksista ja perustoiminnoista.

Yleistä

Tuotteen keskeiset ominaisuudet.

Hallintaportaalin avulla voit

- ladata mobiilisovelluksen uusimman version
- hallita tuotelisenssejä ja tilauksia
- tarkastella ja muokata peruskäyttäjien tietoja
- luoda ja hallita yrityksen ja pääkäyttäjän tilejä.

Pääkäyttäjien käyttöoikeustasot

Kun käytät portaalia, sinulla saattaa olla käyttöoikeus eritasoisiin tietoihin pääkäyttäjätasosi mukaan.

Portaalin hallintarakenne on hierarkkinen. Pääkäyttäjänä näet kaikki käyttöoikeutesi mukaisen tason alapuolella sijaitsevat tiedot.

- Divisioonan pääkäyttäjät voivat luoda uusia alueita sekä tarkastella alueiden ja yritysten tasoisia tietoja ja sopimustietoja. Divisioonan pääkäyttäjät eivät kuitenkaan voi tarkastella muita divisioonia tai niihin liittyviä tietoja.
- Alueen pääkäyttäjät voivat luoda uusia yritystilejä alueelleen ja selata yritysten tasoisia tietoja.
- Yrityksen pääkäyttäjät voivat käyttää yrityksen tilin alaisia sopimus- ja käyttäjätietoja.

Kirjautuminen hallintaportaaliin ensi kertaa

Web-selainta käyttämällä voit kirjautua hallintaportaaliin.

Voit kirjautua hallintaportaaliin ensi kertaa noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa *https://msp.f-secure.com* Web-selaimessa.

   Kirjautumisnäyttö avautuu.

2. Kirjaudu käyttäjänimelläsi ja salasanallasi, jotka olet saanut.
   Hallintaportaali kehottaa sinua vaihtamaan salasanasi. Sinun on vaihdettava salasanasi kirjautuessasi ensi kertaa.

3. Anna vanha salasana ja luo uusi, jota käyttämällä jatkossa hallintaportaaliin kirjautumiseen.
   Valitse salasana, joka on helppo muistaa mutta vaikea arvata. Salasanassa on oltava vähintään 10 merkkiä, ja sen tulee sisältää isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä.

Hallintaportaalin päänäkymä avautuu, kun olet antanut salasanasi.

Käyttäjätilitietojen haku ja hallinta

Voit hakea peruskäyttäjän tiedot, joita haluat tarkastella tai muokata.

Jos haluat hakea peruskäyttäjän, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.



1. Valitse päänäkymässä **Hae**.
2. Anna hakuehdot, joiden mukaan haluat hakea käyttäjää. Voit jättää mitkä tahansa kentät tyhjiksi.
3. Valitse **Hae**.
   Hallintaportaali näyttää kaikki peruskäyttäjät, jotka vastaavat hakuehtojasi.
4. Voit tarkastella yksityiskohtaisia tilitietoja valitsemalla peruskäyttäjän nimen.
   Käyttäjän tilauksen tietojen näkymä avautuu.
5. Voit hallita peruskäyttäjän tiliä tekemällä haluamasi seuraavista toimista:

Toimi	Kuvaus
Muokkaa	Muokkaa peruskäyttäjän tietoja
Ensirekisteröinti	Lähetä lisenssikoodi tekstiviestinä peruskäyttäjälle
Uudelleenrekisteröinti	Vaihda lisenssisopimusta lähettämällä uudelleenrekisteröintisanoma mobiilisovellukseen
Lähetä latauslinkki	Lähetä peruskäyttäjälle linkki tuotteen lataussivulle tekstiviestinä
Poista	Poista peruskäyttäjän tili pysyvästi

Huomautus: Jos lähetät ensirekisteröintikoodin uuteen mobiililaitteeseen, aikaisemmin käytetyssä laitteessa asennettuna oleva mobiilisovellus poistuu käytöstä, eikä sitä voi käyttää.

- Voit tarkastella tietoja tuote- ja haittaohjelmatunnistepäivityksistä valitsemalla valikosta **Käyttölokitiedosto**.
- Voit tarkastella kaikkien portaalin mobiilisovellukseen lähettämien viestien lokitiedostoa valitsemalla **Viestilokitiedosto**.

Uuden käyttäjän lisääminen yrityssopimukseen

Voit lisätä uusia peruskäyttäjiä yritystiliin manuaalisesti yksitellen.

Voit lisätä uusia käyttäjiä yritykselle noudattamalla näitä ohjeita.

1. Jos haluat tarkastella kaikkia valitun yritystilin lisenssejä, valitse **Sopimukset**.
2. Valitse luettelosta sen lisenssin nimi, johon haluat lisätä uusia peruskäyttäjiä.
   Hallintaportaali näyttää lisenssin tiedot ja luettelon peruskäyttäjistä, jotka käyttävät lisenssiä.
3. Lisää uusi käyttäjä lisenssiin valitsemalla **Lisää uusi**.
4. Kirjoita peruskäyttäjän nimi ja yhteystiedot **Etunimi**-, **Sukunimi**-, **Matkapuhelin**- ja **Sähköposti**-kenttiin.
5. **Laitetyyppi**-kentässä näkyy laite, joka peruskäyttäjällä on, kun mobiilisovellus on aktivoitu.
6. Näet lisenssin voimassaoloajan **Sopimuksen alkamisaika**- ja **Sopimuksen päättymispäivämäärä** -kentistä.
7. Valitse **Lähetä aktivointitekstiviestit uusille käyttäjille** -valintaruutu, jos haluat lähettää aktivointitviestin käyttäjän matkapuhelinnumeroon tekstiviestinä.

   Jos haluat toimittaa aktivointiviestin muulla tavalla, jätä valintaruutu valitsematta.
8. Valitse **OK**.

Jos **Lähetä aktivointitekstiviestit uusille käyttäjille** -valintaruutu on valittuna, peruskäyttäjä saa aktivointiviestin, kun käyttäjän tili on luotu. Mobiililaitteeseen asennettu sovellus aktivoi tuotteen automaattisesti aktivointiviestiä käyttämällä.

Jos **Lähetä latauslinkki** -valintaruutu on valittuna, uudet käyttäjät saavat linkin tuotteen lataussivulle, jolta he voivat ladata ja asentaa F-Secure Mobile Security -sovelluksen.

Voit myös käyttää `license.xml`-tiedostoa sovelluksen aktivointiin, esimerkiksi silloin, kun sovelluksen asennuspaketti toimitetaan peruskäyttäjälle muistikortilla. Voit ladata `license.xml`-tiedoston valitsemalla yrityksen sopimusten luettelosta sopimuksen, jota haluat käyttää, valitsemalla **Muokkaa** sekä valitsemalla sitten sopimustietojen sivulta **Lataa License.xml**.

Luku

2

F-Secure Mobile Security

Aiheet:

- *Yleistä*
- *Asennus laitteella*
- *Aktivointi*
- *Anti-Theftin ottaminen käyttöön*
- *Anti-Theft-etätoiminnon käyttöönotto*
- *Selaussuojausasetusten muuttaminen*

Tästä jaksosta saat yleiskuvan -sovelluksesta.

Täältä löydät kuvauksen tuotteen keskeisistä ominaisuuksista ja ohjeet sen asentamisesta mobiililaitteeseesi.

Yksityiskohtaisia tietoja -tuotteesta saat sen käyttöoppaasta.

Yleistä

F-Secure Mobile Security on kattava mobiililaitteen suojausratkaisu.

Tuote suojaa mobiililaitteeseen tallennettuja tietoja haitallisen koodin hyökkäyksiltä ja valvoo saapuvia ja lähteviä yhteyksiä ja suojaa laitetta verkkotunkeutumisyrityksiltä. Se auttaa myös suojaamaan henkilökohtaisia ja luottamuksellisia tietoja, jos laite katoaa tai se varastetaan. Selauksen suojaus tunnistaa turvalliset sivustot ja sivustot, joita on syytä välttää, ja estää haitalliset sivustot automaattisesti varmistaen näin, että olet turvassa Internetissä.

Tuote tarkistaa kaikki tiedostot virusten varalta automaattisesti, kun ne tallennetaan, kopioidaan, ladataan tai synkronoidaan tai kun niitä muokataan jollakin muulla tavalla. Kaikki tartunnan saaneet tiedostot eristetään välittömästi laitteen muiden tietojen suojaamiseksi. Automaattinen tarkistus tapahtuu huomaamatta taustalla.

Toimiakseen tehokkaasti virustentorjuntaohjelmisto tarvitsee aina ajan tasalla olevat virustunnisteet. Tuote noutaa uusimmat virustunnisteet automaattisesti.

Keskeiset ominaisuudet

Tuotteen keskeisten ominaisuuksien luettelo.

Tuotteen keskeiset ominaisuudet:

Huomaamaton toiminta	Sovellus toimii taustalla, kun käytät laitettasi.
Monipuolinen tarkistus	Sovellus tarkistaa automaattisesti kaikki tiedostot, kun niitä käytetään. Voit myös tehdä manuaalisen virustarkistuksen laitteelle aina halutessasi.
Automaattiset päivitykset	Sovellus pitää virustunnisteet ajan tasalla lataamalla päivitykset automaattisesti ja säännöllisesti.
Palomuuri	Sovellus suojaa mahdollisesti haitalliselta verkkosisällöltä estämällä tietoturvasääntöjen vastaisen tiedonsiirron.
Anti-theft	Sovellus suojaa luottamukselliset tietosi lukitsemalla laitteesi automaattisesti, kun siinä oleva SIM-kortti vaihdetaan. Lisäksi voit paikantaa laitteesi tai etäpoistaa sen sisältämät tiedot lähettämällä siihen tekstiviestin, jos se on varastettu.
Selaussuojaus	Sovellus suojaa web-sivustoilta, jotka saattavat varastaa henkilökohtaisia tietojasi, kuten luottokorttinumeroita, käyttäjätilitietoja ja salasanoja.

Asennus laitteella

Ohjeet tuotteen asennuksesta suoraan laitteella.

Asennuksen aloittamiseksi laitteessasi on oltava asennustiedosto. Lataa asennustiedosto tietokoneeseen ja siirrä se laitteeseen tai lataa asennustiedosto suoraan laitteeseen.

Voit asentaa tuotteen mobiililaitteellasi toimimalla näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Jos latasit asennustiedoston suoraan, asennus alkaa automaattisesti. Muussa tapauksessa etsi ja avaa asennustiedosto, jonka siirsit laitteeseen.
2. Asenna tuote noudattamalla näkyviin tulevia ohjeita.
3. Asennuksen jälkeen käynnistä laitteesi uudelleen, jos asennusohjelma kehottaa tekemään niin.

Kun asennus on valmis, tuote on vielä aktivoitava. Tuote ei suojaa laitettasi, jos et ole aktivoinut tuotetta.

Aktivointi

Tuotteen aktivointi ottaa suojauksen käyttöön.

Voit aktivoida tuotteen kolmella tavalla:

- Tilauskoodi: Voit käyttää tilaussopimuksessa olevaa tilauskoodia. Kirjoita tilauskoodi aktivoinnin aikana, kun sitä pyydetään.
- Tekstiviesti: Järjestelmänvalvoja voi lähettää aktivointikoodin tekstiviestitse hallintaportaalin kautta. Tuote noutaa aktivointikoodin automaattisesti aktivoinnin aikana.
- XML-tiedosto: Järjestelmänvalvoja voi toimittaa `license.xml`-tiedoston, joka sisältää aktivointikoodin. Tätä tapaa voidaan käyttää esimerkiksi, kun tuotetta asennetaan muistikortilta tai laitehallinnan kautta (sekä asennuspaketti että `license.xml`-tiedosto siirretään laitteeseen). Järjestelmänvalvoja voi käyttää tätä tiedostoa hallintaportaalin sopimustietosivulta.

Voit aktivoida tuotteen noudattamalla näitä ohjeita:

1. Käynnistä sovellus.
   Tuote tuo käyttöoikeusehdot näkyviin, kun käynnistät sen ensimmäisen kerran.
2. Lue käyttöehdot ja hyväksy ne.
   Aktivointi alkaa, kun olet hyväksynyt käyttöoikeusehdot.
3. Valitse aktivointityyppi.
4. Aktivointi edellyttää yhteyden päivityspalveluun. Muodosta yhteys päivityspalveluun painamalla **Kyllä**.
   Sovellus muodostaa yhteyden päivityspalveluun ja aktivoi tuotteen.
   Jos käytit tilauskoodia tuotteen aktivointiin, sovellus lataa uusimmat virustunnisteet ensimmäisen päivityksen aikana.
5. Kun tuote on ladannut kaikki tarvittavat päivitykset, aktivointi on valmis. Tee aktivointi valmiiksi painamalla **Jatka**.

Kun olet aktivoinut tuotteen, tuotteen pääkäyttöliittymä tulee näkyviin, ja tuote aloittaa laitteesi suojauksen.

Tarkista laite virusten varalta tuotteen asentamisen ja aktivoimisen jälkeen, jotta se on varmasti puhdas.

Palomuuritasoksi valitaan normaali.

Anti-Theftin ottaminen käyttöön

Anti-Theftin käyttäminen edellyttää näytön avaamiskuvion ja salasanan luomista.

Android-laitteissa on myös luotava näytön avaamiskuvio.

Voit ottaa Anti-Theftin käyttöön seuraavasti:

1. Valitse päänäkymässä **Asetukset**.
   Asetusten valintaluettelo avautuu.
2. Valitse **Varkaudenesto** asetusvalintaluettelosta.
3. Valitse Anti-Theft-asetusnäkymästä **avaamiskuvion asetusvaihtoehto**.
   Ohita tämä vaihe, jos et käytä Android-laitetta.
   Avaamiskuvionäyttö tulee näkyviin.
4. Piirrä avaamiskuvio ja paina **Vahvista**.
   Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa oppaissa.
   Ohita tämä vaihe, jos et käytä Android-laitetta.

5. Valitse **Aseta salasana**.
   Aseta salasana -ikkuna tulee näkyviin.
6. Syötä salasana ja kirjoita se uudelleen, jotta voit varmistaa, että olet syöttänyt sen oikein.
7. Paina **OK**.

Anti-Theft otetaan käyttöön automaattisesti sen jälkeen, kun olet määrittänyt avaamiskuvion ja salasanan.

Anti-Theft-etätoiminnon käyttöönotto

Anti-Theft-toimintojen käyttöönoton jälkeen voit lukita laitteesi tai poistaa sen sisältämät tiedot lähettämällä siihen tekstiviestin.

Voit ottaa Anti-Theft-etätoiminnon käyttöön seuraavasti:

1. Avaa päänäkymässä **Anti-Theft**.
2. Valitse **Anti-Theft**-valikosta **Asetukset**.
3. Jos haluat, että voit etälukita laitteesi, toimi seuraavasti:
   a) Anna **turvakoodi**, jos et ole luonut sitä vielä.
   b) Ota **etälukitus** käyttöön.
4. Jos haluat voida pyyhkiä laitteen etäsijainnista, ota **etäpyyhintä** käyttöön.
5. Jos haluat, että voit etäpaikantaa laitteesi, ota **etäpaikannus** käyttöön.
   Jos haluat käyttää etäpaikannusta, varmista, että laitteen paikannustoiminnot ovat käytössä. Yleensä ne ovat oletusarvoisesti käytössä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa ohjeissa.

Anti-Theft-etätoiminto on nyt käytössä.

Selaussuojausasetusten muuttaminen

Voit valita, milloin selaussuojaus otetaan käyttöön käyttämäsi operaattoriverkon perusteella.

Voit muuttaa tuoteasetuksia seuraavasti:

1. Selaa **Asetukset**-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä.
   Asetusten valintaluettelo avautuu.
2. Valitse asetusten valintaluettelosta **Selaussuojaus**.
3. Kun otat **Selaussuojauksen** käyttöön ja selaat Internetiä, tuote toimii taustalla.
4. Valitse, milloin selaussuojaus on käytössä:
   - **Kaikki operaattorit** - tuote tarkistaa sivustojen turvallisuuden käyttämästäsi operaattoriverkosta riippumatta.
   - **Vain oma operaattori** - tuote tarkistaa sivustojen turvallisuuden vain silloin, kun käytät omaa operaattoriverkkoa.

Kun Selaussuojaus on käytössä, tuote estää pääsyn haitallisille web-sivustoille. Voit palata sivulle, jolta lähdit, valitsemalla estosivulta **Takaisin**.

Jos haluat siirtyä sivustolle, vaikka Selaussuojaus on estänyt pääsyn sille, valitse estosivulta **Haluan siirtyä tälle web-sivustolle silti** -linkki.