# F-Secure PSB-Handbuch 'Erste Schritte'

# Inhalt

**Kapitel 1: Einführung.....5**

**Kapitel 2: Erste Schritte.....7**

Erstellen eines neuen Kontos.....8
Herunterladen von Software.....10
Wiederherstellen des Passworts.....11
Hinzufügen eines neuen Abonnementschlüssels für Ihr Unternehmen.....12

**Kapitel 3: Installieren von F-Secure PSB Workstation Security .....13**

Systemvoraussetzungen.....14
Lokale Installation von F-Secure PSB Workstation Security.....16
Remote-Installation von F-Secure PSB Workstation Security.....18

**Kapitel 4: Installieren von F-Secure PSB Server Security.....19**

Systemvoraussetzungen.....20
Installieren von F-Secure PSB Server Security .....21

Kapitel

1

# Einführung

Dieses Handbuch ist in Kapitel mit allgemeinen Informationen über die F-Secure PSB-Software, ihre Bereitstellung und ihre Installation unterteilt.

Dieses Handbuch enthält Anweisungen zur Installation und Verwaltung der F-Secure PSB Portal- und F-Secure PSB-Software.

Kapitel

2

# Erste Schritte

**Themen:**


- *Erstellen eines neuen Kontos*
- *Herunterladen von Software*
- *Wiederherstellen des Passworts*
- *Hinzufügen eines neuen Abonnementschlüssels für Ihr Unternehmen*


In diesem Kapitel werden die ersten Schritte mit F-Secure PSB E-mail and Server Security beschrieben.

In diesem Kapitel finden Sie Anweisungen zum Erstellen eines neuen Kontos für die Anmeldung im F-Secure PSB-Portal sowie zum Herunterladen und Installieren der Software F-Secure PSB E-mail and Server Security.

# Erstellen eines neuen Kontos

Sie müssen ein neues Konto erstellen, um sich beim F-Secure PSB-Portal anzumelden.

So erstellen Sie ein neues Konto:

**Hinweis:** Wenn Sie ein Konto erstellt haben, z. B. für F-Secure PSB Server Security, erstellen Sie **kein** neues Unternehmenskonto, sondern fügen Sie zum vorhandenen Konto ein neues Abonnement hinzu.

1. Rufen Sie in Ihrem Browser die URL auf, die Sie zusammen mit dem Abonnementschlüssel erhalten haben.

   Sie haben die URL und den Abonnementschlüssel beim Kauf des Produkts z. B. per E-Mail erhalten.

   Die F-Secure Protection Service-Anmeldeseite wird geöffnet.




2. Klicken Sie auf den Link **Konto erstellen**.
   Die Seite "Konto erstellen" wird geöffnet.




3. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein:

   - Geben Sie im Feld **Abonnementschlüssel** den Abonnementschlüssel ein, den Sie beim Kauf des Produkts, z. B. per E-Mail, erhalten haben.
   - Geben Sie im Feld **Kontoname** den Namen des Unternehmens ein.
   - Geben Sie im Feld **Benutzername** die E-Mail-Adresse des Benutzers ein. Die E-Mail-Adresse dient als Ihr Anmeldename.
   - Sie müssen in den Feldern **Passwort** und **Passwort bestätigen** genau dasselbe Passwort eingeben.

- Geben Sie im Feld **E-Mail** Ihre E-Mail-Adresse ein.

4. Klicken Sie auf **Ihr Konto erstellen**.
   Sie erhalten eine E-Mail-Nachricht mit Ihren Kontodaten.
5. Klicken Sie auf **Zurück zur Anmeldeseite**.
   Die F-Secure Protection Service-Anmeldeseite wird geöffnet.
6. Melden Sie sich im F-Secure PSB-Portal an.

# Herunterladen von Software

Sie können die Software für F-Secure PSB Workstation Security, F-Secure Server Security oder F-Secure PSB E-mail and Server Security über das F-Secure PSB-Portal herunterladen.

So laden Sie die Software herunter:

1. Melden Sie sich im F-Secure PSB-Portal an.

   Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, die Sie beim Erstellen Ihres Kontos ausgewählt haben.

   Die Seite "Schutzstatus" des neuen Kontos wird geöffnet.

2. Klicken Sie auf den Link **Software herunterladen** oben auf der Seite.
   Die Seite "Software herunterladen" wird geöffnet.




3. Klicken Sie auf der Seite "Software herunterladen" auf den Link **Workstation-Software herunterladen**oder **Server-Software herunterladen**.

## Wiederherstellen des Passworts

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es über den Link **Passwort vergessen** wiederherstellen.

So stellen Sie Ihr Passwort wieder her:

1. Klicken Sie auf der Anmeldeseite des F-Secure PSB-Portals auf **Passwort vergessen?**
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen ein, und klicken Sie auf **Senden**.

Es wird eine E-Mail-Nachricht an die E-Mail-Adresse gesendet, die Sie beim Erstellen des Kontos angegeben haben. Die E-Mail-Nachricht enthält einen Link zum F-Secure PSB-Portal, in dem Sie Ihr Passwort ändern können.

# Hinzufügen eines neuen Abonnementschlüssels für Ihr Unternehmen

Wenn Sie einen neuen Abonnementschlüssel für Ihr Unternehmen hinzufügen, können Sie dem Portal mehr Computer hinzufügen

So fügen Sie einen neuen Abonnementschlüssel hinzu:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Abonnements**.
   Die Seite **Abonnements** wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf **Neuen Abonnementschlüssel hinzufügen**.
3. Geben Sie den Abonnementschlüssel ein, den Sie erworben haben, und klicken Sie auf **Hinzufügen.**

Der neue Abonnementschlüssel wurde Ihrem Unternehmenskonto hinzugefügt.

Kapitel

3

# Installieren von F-Secure PSB Workstation Security

**Themen:**


- *Systemvoraussetzungen*
- *Lokale Installation von F-Secure PSB Workstation Security*
- *Remote-Installation von F-Secure PSB Workstation Security*


Systemanforderungen und Installationsanweisungen für PSB Workstation Security.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Systemanforderungen für die Installation und Verwendung des Produkts nötig sind. Zudem erhalten Sie Anweisungen zur Installation des Produkts.

## Systemvoraussetzungen

Lesen Sie vor der Installation und Nutzung von F-Secure Workstation Security die folgenden Informationen.

Zur Installation und Nutzung des Produkts muss der Computer mindestens die folgenden Anforderungen erfüllen:

| | |
|---|---|
| Version des Betriebssystems: | Microsoft Windows XP (32-Bit). Service Pack 2 oder höher:<br>• Home, Professional und Media Center Edition<br>Microsoft Windows 7 und Vista (32- und 64-Bit). Alle Service Packs:<br>• Starter<br>• Home Basic<br>• Home Premium<br>• Business<br>• Ultimate<br>• Enterprise |
| Prozessor: | Für Microsoft Windows XP:<br>• Intel Pentium III 1 GHz oder höher<br>Microsoft Windows 7 und Vista:<br>• Intel Pentium 4 2 GHz oder höher |
| Arbeitsspeicher: | Für Microsoft Windows XP:<br>• 512 MB<br>Für Microsoft Windows 7 und Vista:<br>• 1 GB |
| Anzeige: | Für Microsoft Windows XP:<br>• 8-Bit (256 Farben)<br>Für Microsoft Windows 7 und Vista:<br>• 16-Bit oder mehr (65000 Farben) |
| Festplattenkapazität: | Für Microsoft Windows XP:<br>• 800 MB freier Festplattenspeicher<br>Für Microsoft Windows 7 und Vista:<br>• 800 MB freier Festplattenspeicher |
| Internetverbindung: | Sie benötigen eine Internetverbindung, um das Abonnement zu bestätigen und Updates abzurufen. |
| Browser: | Für Microsoft Windows XP:<br>• Internet Explorer 5.0 oder höher ist erforderlich. |

Für Microsoft Windows 7 und Vista:

- Internet Explorer 7.0 oder höher ist erforderlich

Unterstützte Browser zur Verwendung des F-Secure PSB-Portals:

- Internet Explorer 6.x oder höher ist erforderlich. Im Browser müssen JavaScript und Cookies aktiviert sein
- Firefox 2.x oder höher ist erforderlich. Im Browser müssen JavaScript und cookies aktiviert sein

**Hinweis:** Zum Verwenden von Profileditor muss Java Runtime Environment 1.6 oder höher auf dem Computer installiert sein.

# Lokale Installation von F-Secure PSB Workstation Security

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie F-Secure PSB Workstation Security lokal installieren.

So installieren Sie das Programm:

1. Navigieren Sie zu der heruntergeladenen Datei und doppelklicken Sie auf die `.exe`-Datei, um mit der Installation zu beginnen.
2. Wählen Sie die Installationssprache, und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung. Klicken Sie auf **Annehmen**, um die Vereinbarung anzunehmen und fortzufahren.
4. Geben Sie Ihren Abonnementschlüssel ein, und klicken Sie auf **Weiter**.

   Sie müssen denselben Abonnementschlüssel eingeben, den Sie bei der Erstellung des Kontos verwendet haben.




5. Wählen Sie den Installationstyp, und klicken Sie auf **Weiter**:
   - **Automatische Installation**: Das Produkt wird automatisch installiert. Bestehende Sicherheitsprodukte werden unter Umständen ersetzt. Das Produkt wird im Standardverzeichnis installiert.
   - **Schritt-für-Schritt-Installation**: Sie können während der Installation das Installationsverzeichnis ändern. Es wird jedoch empfohlen, das Standardverzeichnis zu verwenden.
6. Nach Abschluss der Installation wird der Computer nach einiger Zeit automatisch neu gestartet. Um sofort einen Neustart durchzuführen, klicken Sie auf **Neu starten.**

Melden Sie sich nach der Installation beim Portal an, um zu prüfen, ob der Computer im Portal angezeigt wird.




**Hinweis:** Auf der Seite "Schutzstatus" wird unter Umständen ein grünes Statussymbol mit dem Text "Warten auf Verbindung" angezeigt. Es kann bis zu zwei Stunden dauern, bis die Verbindung hergestellt ist. Wenn der Computer die neuesten Updates noch nicht erhalten hat, kann ein gelbes oder rotes Statussymbol angezeigt werden. Weitere Details zu den Computern erhalten Sie, indem Sie auf die Registerkarte **Computer** klicken, um die Seite "Computer" zu öffnen.

# Remote-Installation von F-Secure PSB Workstation Security

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie eine Remote-Installation von F-Secure PSB Workstation Security durchgeführt wird.

Bevor Sie die Remote-Installation starten, prüfen Sie, ob der Domänencontroller vorhanden ist und die Computer, auf denen Sie die Software installieren möchten, zu einer Domäne gehören. Für eine Remote-Installation der Software müssen Sie über Domänenadministratorrechte verfügen.

So installieren Sie die Software:

1. Melden Sie sich im F-Secure PSB-Portal an.

   Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, die Sie beim Erstellen Ihres Kontos ausgewählt haben.

   Die Seite "Schutzstatus" des neuen Kontos wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf den Link **Software herunterladen** oben auf der Seite.
   Die Seite "Software herunterladen" wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf der Seite "Software herunterladen" auf den Link **Remote-Installations-Tool herunterladen**.
   Falls Sie die Workstation-Software noch nicht heruntergeladen haben, klicken Sie auch auf den Link **Workstation-Software herunterladen**.
4. Extrahieren Sie die ZIP-Datei mit dem Remote-Installations-Tool auf einem lokalen Laufwerk.
5. Doppelklicken Sie auf die Datei `ritool.bat`.
   Das Fenster "F-Secure Remote Installations-Tool" wird geöffnet.
6. Klicken Sie auf der Seite "Zu installierende Software" auf ...
   Das Fenster "Software-Installer-Auswahl" wird geöffnet.
7. Navigieren Sie zu der heruntergeladenen Workstation-Softwaredatei, und klicken Sie auf **OK**.
8. Klicken Sie auf **Weiter.**
9. Auf der Seite "Zielcomputer" gehen Sie folgendermaßen vor:
   a) Wählen Sie unter **Domänenname** die Domäne aus, zu der die Computer gehören.
   b) Wählen Sie unter **Computername** die Computer aus, auf denen Sie die Remote-Installation der Software vornehmen möchten.
10. Klicken Sie auf **Weiter**.
11. Auf der Seite "Konto" gehen Sie folgendermaßen vor:
    a) Wählen Sie **Anderes Konto**.
    b) Geben Sie den Namen und das Passwort des Domänenadministrators ein.
    c) Bestätigen Sie das Kennwort.
12. Klicken Sie auf **Weiter**.
13. Klicken Sie auf **Installieren**.
    Die Workstation-Software wird auf den ausgewählten Computern installiert.

Prüfen Sie im F-Secure PSB-Portal, ob der Computer im Portal angezeigt wird.

Kapitel

4

# Installieren von F-Secure PSB Server Security

**Themen:**


- *Systemvoraussetzungen*
- *Installieren von F-Secure PSB Server Security*


Systemanforderungen und Installationsanweisungen für F-Secure PSB Server Security.

Dieses Kapitel gibt Auskunft über die nötigen Systemanforderungen für die Installation und Verwendung des Produkts. Außerdem erhalten Sie eine schrittweise Anleitung zur Installation des Produkts.

## Systemvoraussetzungen

Lesen Sie sich vor der Installation von F-Secure PSB Server Security Folgendes durch.

Ihr Computer muss die folgenden Systemvoraussetzungen erfüllen, damit Sie das Produkt installieren und verwenden können:

| | |
|---|---|
| Betriebssystem: | Windows Server 2003 (32-Bit und 64-Bit)<br>Windows Server 2008 (32-Bit und 64-Bit)<br>Windows Server 2008 R2<br>Small Business Server 2003<br>Small Business Server 2008 |
| Prozessor: | Intel Pentium 4, 2 GHz oder höher |
| Arbeitsspeicher: | 1 GB RAM |
| Speicherplatz für die Installation: | 260 MB freier Festplattenspeicher: |
| Speicherplatz für die Verarbeitung: | mindestens 10 GB freier Festplattenspeicher |
| Internetverbindung: | Für die Überprüfung Ihres Abonnements und das Herunterladen von Updates ist eine Internetverbindung erforderlich. |

# Installieren von F-Secure PSB Server Security

Installieren Sie die Software auf einem Computer, und prüfen Sie nach der Installation, ob der Computer im Portal angezeigt wird.

So installieren Sie die Software:

1. Gehen Sie zu der heruntergeladenen Datei und doppelklicken Sie auf die `.exe`-Datei, um mit der Installation zu beginnen.
2. Wählen Sie die Installationssprache, und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung. Klicken Sie auf **Annehmen**, um die Vereinbarung anzunehmen und fortzufahren.
4. Geben Sie Ihren Abonnementschlüssel ein, und klicken Sie auf **Weiter**.

   Sie müssen denselben Abonnementschlüssel eingeben, den Sie bei der Erstellung des Kontos verwendet haben.




5. Wählen Sie den Installationstyp, und klicken Sie auf **Weiter**:
   - **Automatische Installation**: Das Produkt wird automatisch installiert. Bestehende Sicherheitsprodukte werden unter Umständen ersetzt. Das Produkt wird im Standardverzeichnis installiert.
   - **Schritt-für-Schritt-Installation**: Sie können während der Installation das Installationsverzeichnis ändern. Es wird jedoch empfohlen, das Standardverzeichnis zu verwenden.
6. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf **Fertig stellen**.